

globkurier.pl

KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY OPERATOR LOGISTYCZNY

INTEGRACJA WOOCOMMERCE – GLOBKURIER.PL

INSTRUKCJA KONFIGURACJI



wspieramy:



GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach przy ul. Bogucickiej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000347353, NIP 2220872890, REGON 241472991


**GlobKurier.pl – profesjonalny operator logistyczny.
Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej!**

Wtyczka GlobKurier dla WooCommerce / WordPress daje możliwość:

- Nadawania przesyłek bezpośrednio z zamówienia.
- Ustawienia domyślnych parametrów do tworzenia przesyłki, takich jak: dane nadawcy, wymiary i waga przesyłki, metoda płatności.
- Włączenia i wyłączenia obsługi Paczomatów InPost oraz Paczki w RUCH'u kiedy tylko zechcesz.
- Pobrania listów przewozowych oraz sprawdzania statusów przesyłek bezpośrednio z platformy WooCommerce / WordPress.
- Przeglądania dzięki historii zamówień wszystkich przesyłek nadanych za pośrednictwem wtyczki.
- Korzystania i zapisywania nowych kontaktów do książki adresowej.
- Korzystania z wygodnej mapki dostępnych punktów odbioru podczas składania zamówienia.

Krok 1: Instalacja wtyczki GlobKurier:

1. Pobierz wtyczkę GlobKurier dla platformy WooCommerce:
<https://www.globkurier.pl/integracje/integracja-wordpress/>
2. Zaloguj się do platformy WooCommerce / WordPress.
3. Przejdź do zakładki: Wtyczki → Dodaj nową.
4. Wybierz opcję „Wyślij wtyczkę na serwer”.
5. Po wybraniu pliku kliknij „Zainstaluj teraz”, a następnie „Włącz wtyczkę”.



Krok 2: Konfiguracja wtyczki GlobKurier

1. Przejdź do zakładki GlobKurier → Konfiguracja.
2. Uzupełnij dane autoryzacyjne oraz konfiguracyjne: domyślny adres nadania, parametry przesyłki, obsługa Paczkomatów InPost oraz Paczki w RUCHu.

Komentarze

WooCommerce

Kokpit

Zamówienia 1

Kupony

Klienci

Raporty

Ustawienia

Status

Rozszerzenia

Produkty

Statystyki

Marketing

Wygląd

Wtyczki 4

Użytkownicy

Narzędzia

Ustawienia

WooCommerce / Ustawienia / Wysyłka

Skrzynka

Zamówienia

Magazyn

Opinie

Strefy wysyłki

Opcje wysyłki

Klasy wysyłkowe

GlobKurier PL

GlobKurier - konfiguracja

JAK ROZPOCZĄĆ

1. Uzupełnij dane Użytkownik GlobKurier

2. Uzupełnij dane domyślne

3. Gotowe!

Nie masz konta? [Zarejestruj się](#)

Użytkownik GlobKurier

Język API

Polski

Użytkownik

test@globkurier.pl

Twój login z serwisu GlobKurier


Hasło

.....

Twoje hasło z serwisu GlobKurier

Krok 3: Korzystanie z usługi odbioru przesyłki w Paczkomacie InPost:

1. Upewnij się, że masz przygotowanego odpowiedniego przewoźnika w sklepie:
Zakładka WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka



2. Przejdź do panelu konfiguracyjnego GlobKurier:
Zakładka GlobKurier → Konfiguracja:

- Wybierz TAK przy opcji „Włącz obsługę paczkomatów InPost”.
- Kliknij przycisk „Wgraj aktualne punkty InPost”.
- Z rozwijanej listy wybierz wcześniej ustalonego przewoźnika, który będzie oferował klientowi odbiór w punkcie.
- W tym miejscu możesz także ustalić domyślny paczkomat nadawczy, który będzie się automatycznie ustawiał podczas zamawiania kuriera.

WordPress do testów UDI 5 0 + Dodaj Witaj, admin

Strony Komentarze

WooCommerce / Ustawienia / Wysyłka

Skrzynka Zamówienia Magazyn Opinie

WooCommerce

Kokpit Zamówienia 1 Kupony Klienci Raporty Ustawienia Status Rozszerzenia

Produkty Statystyki Marketing Wygląd Wtyczki 4 Użytkownicy Narzędzia Ustawienia Pagelayer

InPost paczmaty

Włącz obsługę paczmatów InPost TAK [Wgraj aktualne punkty InPost](#)

Metoda wysyłki do obsługi paczmatów InPost Polska > Paczmat InPost

Wpisz miasto domyślnego paczmatu nadawczego Warszawa, Potocka 14 [POP-WAW105]

Kod paczmatu nadawczego POP-WAW105

Paczki w RUCHu

Włącz obsługę Paczki w RUCHu TAK [Wgraj aktualne punkty RUCHu](#)

Wybierz przewoźnika do obsługi Paczki w RUCHu Polska > Paczka w RUCHu

Zapisz zmiany

- Aby na stronie sklepu pojawiła się również możliwość wyboru punktu odbioru z mapki, wpisz w konfiguracji wtyczki Google Maps API KEY.

WordPress do testów UDI 5 0 + Dodaj Witaj, admin

Wpisy GlobKurier Media Strony Komentarze

WooCommerce

Kokpit Zamówienia 1 Kupony Klienci Raporty Ustawienia Status Rozszerzenia

Produkty Statystyki Marketing Wygląd Wtyczki 4 Użytkownicy Narzędzia

WooCommerce / Ustawienia / Wysyłka

Skrzynka Zamówienia Magazyn Opinie

Strefy wysyłki | Opcje wysyłki | Klasy wysyłkowe | GlobKurier PL

GlobKurier - konfiguracja

JAK ROZPOCZĄĆ

1. Uzupełnij dane Użytkownik GlobKurier
2. Uzupełnij dane domyślne
3. Gotowe!

Nie masz konta? [Zarejestruj się](#)

Użytkownik GlobKurier


Język API Polski

Użytkownik test@globkurier.pl
Twój login z serwisu GlobKurier

Hasło
Twoje hasło z serwisu GlobKurier

Google Maps API KEY AlzaSyDx7WzHo21tWIM5aGd6dS5ileiR12pl8pl

- Po zapisaniu zmian klienci podczas składania zamówienia będą mogli wybrać Paczkomat odbiorczy dla wybranego przewoźnika.



- Kiedy klient złoży zamówienie z odbiorem w punkcie wtyczka GlobKurier poinformuje Cię o tym podczas składania zamówienia.

ODBIÓR W PUNKCIE

Twój klient wybrał odbiór w punkcie:

Paczkomat InPost: Katowice, Ściegiennego 58 [KAT01A]

W tym wypadku w wycenie będą zawarte tylko usługi pasujące do tego punktu. Jeśli chcesz jednak, aby wyświetlane były wszystkie usługi, zaznacz opcję poniżej:

☐ Pokaż wszystkich przewoźników

Wycień

Krok 4: Nadanie przesyłki poprzez wtyczkę GlobKurier:

1. Aby nadać nową przesyłkę wystarczy kliknąć „Nadaj przez GlobKuriera” lub przejść do jakiegokolwiek zamówienia i tam skorzystać z opcji „Nadaj przesyłkę z GlobKurier”.

Jeśli masz jakieś pytania, dotyczące integracji WooCommerce / WordPress, skontaktuj się z nami!

integracje@globkurier.pl